



## Instalacija ProFTPd

### Sadržaj

1. Uvod.
2. Instalacija.
3. Konfiguracija.
4. Podizanje i zaustavljanje.

#### 1. Uvod.

ProFTPd je jedan daemon FTP od poznatijih na UNIX/Linuxu odgovara svim zahtevima jednog daemona. Pored toga postao je i jedan standard kod ISP/FAI (naravno pored pure-ftpd koji je po meni mnogo napredniji).

#### 2. Instalacija.

Instalacija se radi na jedan veoma obican nacin preko ports, kao:

```
# cd /usr/ports/ftp/proftpd
# make all install clean
```

ili

```
# portinstall [-P[P]] proftpd
```

Jednom kada je instalacija završena ,uraditi sledece.:

```
# mv /usr/local/etc/rc.d/proftpd.sh.sample /usr/local/etc/rc.d/proftpd.sh
```

Za aktivaciju RC.

#### 3. Konfiguracija.

Ispred svega moramo da proverimo exzekuciju scripte RC :

```
# chmod 750 /usr/local/etc/rc.d/proftd.sh
```

Zatim proveravamo interkonekciju sa PAM (Pluggable Authentication Module) :

```
# vi /etc/pam.conf
--
[...]
```

```
ftpd auth required pam_unix.so try_first_pass
ftpd account required pam_unix.so try_first_pass
ftpd session required pam_permit.so
[...]
```

Ili u /etc/pam.d/ftp

Ostaje nam da izvršimo proveru tj da izvršimo editovanje fajla konfiguracije:

```
# vi /usr/local/etc/proftpd.conf
--
[...]
ServerName "Moj server FTP"
ServerType standalone
DefaultServer on
TimeoutLogin 30
DefaultRoot / wheel
DefaultRoot /usr/ftp/ staff
RequireValidShell off
Port 21
Umask 022
MaxInstances 30
User nobody
Group nogroup
AllowOverwrite on
[...]
```

#### **4. Podizanje i zaustavljanje**

Sada izvršavamo testiranje.:

Podizanje servisa:

```
# /usr/local/etc/rc.d/proftpd.sh start
```

Testiranje servisa preko ftp-a :

```
# ftp localhost
```

Zaustavljanje servisa:

```
# /usr/local/etc/rc.d/proftpd.sh stop
```

~Tim lol.com